

Cette page décrit les éléments de configuration de l'environnement EzGED. Dans l'environnement on peut retrouver les composants suivants:

- EzGED (serveur twisted supportant les web services)
- Jobd (le serveur de gestion des travaux)
- Convd (le serveur d'exécution distribué des traitements type ocr, conversion, etc)

Configuration de l'installation

Windows

Chemin d'installation : <lecteur>:\<society>

Ce chemin est écrit dans le fichier C:\Windows\<society>.conf

Valeurs par défaut:

```
<lecteur> => C
<society> => nchp
```

Linux

Chemin d'installation : / ou /app dans le cas des SaaS

Configuration d'une instance

Fichier de configuration

Emplacement: <chemin_installation>/etc/nchp/.

[db] section des paramètres de base de données			
Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut	Variable d'environnement
db_host	IP ou nom de la machine sur laquelle tourne l'instance MariaDB	localhost	EZGED_DB_HOST
db_port	Port de l'instance MariaDB	3306	EZGED_DB_PORT
db_database	Nom de la base de données	nchp_ezged	EZGED_DB_DATABASE
db_user	Utilisateur pour se connecter à la base	root	EZGED_DB_USER
db_password	Mot de passe	root	EZGED_DB_PASSWORD

[ezged] section des paramètres pour EzGED			
Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut	Variable d'environnement
default_timeout	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune activité	60	
default_inactivity_timeout	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune action utilisateur	-1 (pas de timeout)	

Variables d'environnement

EZGED_INSTANCE

EZGED_EXEC_ENV

Description : permet d'indiquer l'environnement d'exécution de EzGED.

Valeurs acceptées:

- dev
- test
- prod

Lorsque la variable d'environnement n'est pas initialisée, EzGED se base sur le paramètre de configuration d'instance ezged.repository.

S'il n'est pas renseigné la valeur par défaut sera prod.

EZGED_DEBUG_MUTEX

Description : permet d'activer des messages de debug sur l'acquisition et le relâchement des mutex

Valeurs acceptées: 1 / 0

EZGED_PATH

Description : indique le chemin racine d'installation de EzGED.

Valeur par défaut (Windows) : <lecteur>:\nchp (le chemin est lu à partir de la valeur inscrite dans le fichier C:\Windows\nchp.conf)

Valeur par défaut (Linux) : / (root)

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezyged:config&rev=1629372788>



Last update: **2023/03/17 09:56**