Cette page décrit les éléments de configuration de l'environnement EzGED. Dans l'environnement on peut retrouver les composants suivants:

- EzGED (serveur twisted supportant les web services)
- Jobd (le serveur de gestion des travaux)
- Convd (le serveur d'exécution distribué des traitements type ocr, conversion, etc)

Configuration de l'installation

Windows

Chemin d'installation : <lecteur>:\<society>

Ce chemin est écrit dans le fichier C:\Windows\<society>.conf

Valeurs par défaut:

```
<lecteur> => C
<society> => nchp
```

Linux

Chemin d'installation : / ou /app dans le cas des SaaS

Configuration d'une instance

Fichier de configuration

Emplacement: <chemin installation>/etc/nchp/.

[db] section des paramètres de base de données					
Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut	Variable d'environnement		
db_host	IP ou nom de la machine sur laquelle tourne l'instance MariaDB	localhost	EZGED_DB_HOST		
db_port	Port de l'instance MariaDB	3306	EZGED_DB_PORT		
db_database	Nom de la base de données	nchp_ezged	EZGED_DB_DATABASE		
db_user	Utilisateur pour se connecter à la base	root	EZGED_DB_USER		
db_password	Mot de passe	root	EZGED_DB_PASSWORD		

Last update: 20	23/03/17 09:56
-----------------	----------------

[ezged] section des paramètres pour EzGED					
Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut	Variable d'environnement		
default_timeout	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune activité	60			
default_inactivity_timeout	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune action utilisateur	-1 (pas de timeout)			

Variables d'environnement

EZGED_INSTANCE

EZGED EXEC ENV

Description : permet d'indiquer l'environnement d'exécution de EzGED.

Valeurs acceptées:

- dev
- test
- prod

Lorsque la variable d'environnement n'est pas initialisée, EzGED se base sur le paramètre de configuration d'instance ezged. repository.

S'il n'est pas renseigné la valeur par défaut sera prod.

EZGED DEBUG MUTEX

Description : permet d'activer des messages de debug sur l'acquisition et le relâchement des mutex

Valeurs acceptées: 1/0

EZGED PATH

Description : indique le chemin racine d'installation de EzGED.

Valeur par défaut (Windows) : < lecteur > :\nchp (le chemin est lu à partir de la valeur inscrite dans le fichier C:\Windows\nchp.conf)

Valeur par défaut (Linux) : / (root)

https://wiki.ezdev.fr/ Printed on 2025/11/28 04:16

From:

https://wiki.ezdev.fr/ - EzGED Wiki

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:config&rev=1679046969

Last update: 2023/03/17 09:56

