

Cette page décrit les éléments de configuration de l'environnement EzGED. Dans l'environnement on peut retrouver les composants suivants:

- EzGED (serveur twisted supportant les web services)
- Jobd (le serveur de gestion des travaux)
- Convd (le serveur d'exécution distribué des traitements type ocr, conversion, etc)

Configuration de l'installation

Windows

Chemin d'installation : <lecteur>:\<society>

Ce chemin est écrit dans le fichier C:\Windows\<society>.conf

Valeurs par défaut:

```
<lecteur> => C
<society> => nchp
```

Linux

Chemin d'installation : / ou /app dans le cas des SaaS

Configuration d'une instance

Fichier de configuration

Emplacement: <chemin_installation>/etc/nchp/.

| [db] section des paramètres de base de données | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|
| Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut | Variable d'environnement |
| db_host | IP ou nom de la machine sur laquelle tourne l'instance MariaDB | localhost | EZGED_DB_HOST |
| db_port | Port de l'instance MariaDB | 3306 | EZGED_DB_PORT |
| db_database | Nom de la base de données | nchp_ezged | EZGED_DB_DATABASE |
| db_user | Utilisateur pour se connecter à la base | root | EZGED_DB_USER |
| db_password | Mot de passe | root | EZGED_DB_PASSWORD |

| [ezged] section des paramètres pour EzGED | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------|
| Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut | Variable d'environnement |
| default_timeout | Délai au-delà duquel une session se termine si aucune activité | 60 | |
| default_inactivity_timeout | Délai au-delà duquel une session se termine si aucune action utilisateur | -1 (pas de timeout) | |

Variables d'environnement

EZGED_INSTANCE

EZGED_EXEC_ENV

Description : permet d'indiquer l'environnement d'exécution de EzGED.

Valeurs acceptées:

- dev
- test
- prod

Lorsque la variable d'environnement n'est pas initialisée, EzGED se base sur le paramètre de configuration d'instance `ezged.repository`.

S'il n'est pas renseigné la valeur par défaut sera `prod`.

EZGED_DEBUG_MUTEX

Description : permet d'activer des messages de debug sur l'acquisition et le relâchement des mutex

Valeurs acceptées: 1 / 0

EZGED_PATH

Description : indique le chemin racine d'installation de EzGED.

Valeur par défaut (Windows) : <lecteur>:\nchp (le chemin est lu à partir de la valeur inscrite dans le fichier `C:\Windows\nchp.conf`)

Valeur par défaut (Linux) : / (root)

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:config&rev=1679046969>



Last update: **2023/03/17 09:56**