

Cette page décrit les éléments de configuration de l'environnement EzGED. Dans l'environnement on peut retrouver les composants suivants:

- EzGED (serveur twisted supportant les web services)
- Jobd (le serveur de gestion des travaux)
- Convd (le serveur d'exécution distribué des traitements type ocr, conversion, etc)

# Configuration de l'installation

## Windows

Chemin d'installation : <lecteur>:\<society>

Ce chemin est écrit dans le fichier C:\Windows\<society>.conf

Valeurs par défaut:

```
<lecteur> => C
<society> => nchp
```

## Linux

Chemin d'installation : / ou /app dans le cas des SaaS

# Configuration d'une instance

## Fichier de configuration

Emplacement: <chemin\_installation>/etc/nchp/.

[db] section des paramètres de base de données			
Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut	Variable d'environnement
db_host	IP ou nom de la machine sur laquelle tourne l'instance MariaDB	localhost	EZGED_DB_HOST
db_port	Port de l'instance MariaDB	3306	EZGED_DB_PORT
db_database	Nom de la base de données	nchp_ezged	EZGED_DB_DATABASE
db_user	Utilisateur pour se connecter à la base	root	EZGED_DB_USER
db_password	Mot de passe	root	EZGED_DB_PASSWORD

<b>[ezged] section des paramètres pour EzGED</b>			
<b>Nom du paramètre</b>	<b>Description</b>	<b>Valeur par défaut</b>	<b>Variable d'environnement</b>
default_timeout	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune activité	60	
default_inactivity_timeout	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune action utilisateur	-1 (pas de timeout)	

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:config>

Last update: **2023/04/17 15:12**

