Configuration de l'installation

Windows

Chemin d'installation : <lecteur>:\<society>

Ce chemin est écrit dans le fichier C:\Windows\<society>.conf

Valeurs par défaut:

```
<lecteur> => C
<society> => nchp
```

Linux

Chemin d'installation : / ou /app dans le cas des SaaS

Configuration d'une instance

Fichier de configuration

Emplacement: <chemin_installation>/etc/nchp/.

[db] section des paramètres de base de données								
Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut		Vari	Variable d'environnement			
db_host	IP ou nom de la machine sur laquelle tourne l'instance MariaDB	localhost		EZGI	EZGED_DB_HOST			
db_port	Port de l'instance MariaDB	3306		EZG	ED_DB_PORT			
db_database	Nom de la base de données	nchp_e	zged	EZG	ED_DB_DATABASE			
db_user	Utilisateur pour se connecter à la base	root		EZGI	EZGED_DB_USER			
db_password	Mot de passe	root		EZG	ED_DB_PASSWORD			
	[ezged] section des par	amètre	s pour Ez	GED				
Nom du navamàtus Description			Valeur	par	Variable			

[0-904] bottom was parametras pour ==0=5					
•	Description	Valeur par défaut	Variable d'environnement		
default_timeout	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune activité	60			
	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune action utilisateur	-1 (pas de timeout)			

Last update: 2023/03/17 09:56

Variables d'environnement

EZGED INSTANCE

EZGED EXEC ENV

Description : permet d'indiquer l'environnement d'exécution de EzGED.

Valeurs acceptées:

- dev
- test
- prod

Lorsque la variable d'environnement n'est pas initialisée, EzGED se base sur le paramètre de configuration d'instance ezged. repository.

S'il n'est pas renseigné la valeur par défaut sera prod.

EZGED_DEBUG_MUTEX

Description : permet d'activer des messages de debug sur l'acquisition et le relâchement des mutex

Valeurs acceptées: 1/0

From:

https://wiki.ezdev.fr/ - EzGED Wiki

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:config&rev=1628841884

Last update: 2023/03/17 09:56

×