2025/07/03 14:51 1/3 Description

# **Description**

Satellite est un client léger qui s'installe le poste client et qui permet de faire de la capture de données sur les applications métiers.

NB: Satellite intègre l'ensemble des fonctionnalités de Compagnon

## **Tutoriaux**

Impression virtuelle avec saisie manuelle

## **Paramètres Satellite**

### Code à barres

Les paramèters présentés ici ne sont pour le moment pas paramétrables via l'interface de Satellite. Il faut éditer directement le fichier de configuration.

Section	Paramètre	Description	Valeur par défaut
a4	posx	Coordonnée x du code à barres en mode A4	100
a4	posy	Coordonnée y du code à barres en mode A4	100
a4	posx	Coordonnée x du code à barres en mode étiquette (DYMO)	5
a4	posy	Coordonnée y du code à barres en mode étiquette (DYMO)	5
size	text	Taille du texte	16
size	cb39	Taille du code 39	64
size	qrcode	Taille du QRCode	1

# **Paramètres Captures**

Le paramétrage de la capture ne s'effectue pas directement dans Satellite mais via l'interface d'administration de EzGED. Nous présentons néanmoins ci-dessous un rappel de la configuration de la capture pour l'impression de code à barres (valable pour EzGED V3.2 ou antérieure).

## Impression 1D (CB39)

## Impression sur étiquette Dymo

• Type d'impression : etiquette

Adresse d'imprimante : etiq:<nom imprimante>,<zoom:int ou float>,[ | p ] (pour le zoom mettre 1 par défaut)

### Impression PDF (ou PS)

• Type d'impression : a4

• Adresse d'imprimante : < nom imprimante >

## Impression 2D (QRCODE)

### Impression sur étiquette Dymo

• Type d'impression : etiquette

 Adresse d'imprimante : etiq2d:<nom imprimante>,<zoom:int ou float>,[ | p ] (pour le zoom mettre 1 par défaut)

### Impression PDF (ou PS)

• Type d'impression : a42d

Adresse d'imprimante : <nom imprimante>

# Moniteur de port EzGED

Le moniteur de port EzGED permet tout comme le processeur d'impression NCHPvp de capturer un flux d'impression et de l'écrire dans un fichier.

Il est installé par Satellite.

Le chemin du fichier de destination est construit comme suit:

```
<SATPRTPATH>\<nom imprimante>\<nom du fichier imprimé>.PS
```

Où <SATPRTPATH> est la valeur de la variable d'environnement du même nom. La valeur par défaut de la variable SATPRTPATH est:

#### C:\Users\\$USER\$\ezged\satellite\envoi\

Au moment de la capture du flux d'impression \$USER\$ est évalué avec le login de l'utilisateur qui a déclenché l'impression.

https://wiki.ezdev.fr/ Printed on 2025/07/03 14:51

2025/07/03 14:51 3/3 Description

# **Problèmes connus**

## Lenteur d'affichage

Ce problème peut être rencontré, par exemple, dans le cas d'une saisie de code barre avec une liste déroulante comportant de nombreux éléments. L'affichage ne se fait qu'après avoir récupérer tous les éléments.

×

From:

https://wiki.ezdev.fr/ - EzGED Wiki

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=satellite

Last update: 2023/03/17 09:56

