

Description

Satellite est un client léger qui s'installe le poste client et qui permet de faire de la capture de données sur les applications métiers.

NB: Satellite intègre l'ensemble des fonctionnalités de [Compagnon](#)

Tutoriaux

[Impression virtuelle avec saisie manuelle](#)

Paramètres Satellite

Code à barres

Les paramètres présentés ici ne sont pour le moment pas paramétrables via l'interface de Satellite. Il faut éditer directement le fichier de configuration.

| Section | Paramètre | Description | Valeur par défaut |
|---------|-----------|--|-------------------|
| a4 | posx | Coordonnée x du code à barres en mode A4 | 100 |
| a4 | posy | Coordonnée y du code à barres en mode A4 | 100 |
| a4 | posx | Coordonnée x du code à barres en mode étiquette (DYMO) | 5 |
| a4 | posy | Coordonnée y du code à barres en mode étiquette (DYMO) | 5 |
| size | text | Taille du texte | 16 |
| size | cb39 | Taille du code 39 | 64 |
| size | qrcode | Taille du QRCode | 1 |

Paramètres Captures

Le paramétrage de la capture ne s'effectue pas directement dans Satellite mais via l'interface d'administration de EzGED. Nous présentons néanmoins ci-dessous un rappel de la configuration de la capture pour l'impression de code à barres (valable pour EzGED V3.2 ou antérieure).

Impression 1D (CB39)

Impression sur étiquette Dymo

- Type d'impression : **étiquette**

- Adresse d'imprimante : **etiq:<nom imprimante>,<zoom:int ou float>,[l | p]** (pour le zoom mettre 1 par défaut)

Impression PDF (ou PS)

- Type d'impression : **a4**
- Adresse d'imprimante : **<nom imprimante>**

Impression 2D (QRCODE)

Impression sur étiquette Dymo

- Type d'impression : **etiquette**
- Adresse d'imprimante : **etiq2d:<nom imprimante>,<zoom:int ou float>,[l | p]** (pour le zoom mettre 1 par défaut)

Impression PDF (ou PS)

- Type d'impression : **a42d**
- Adresse d'imprimante : **<nom imprimante>**

Moniteur de port EzGED

Le moniteur de port EzGED permet tout comme le processeur d'impression NCHPvp de capturer un flux d'impression et de l'écrire dans un fichier.

Il est installé par Satellite.

Le chemin du fichier de destination est construit comme suit:

```
<SATPRTPATH>\<nom_imprimante>\<nom_du_fichier_imprimé>.PS
```

Où <SATPRTPATH> est la valeur de la variable d'environnement du même nom. La valeur par défaut de la variable SATPRTPATH est:

```
C:\Users\%USER%\ezged\satellite\envoi\
```

La capture du flux d'impression via le moniteur de port EzGED écrit le fichier PostScript dans le répertoire défini par la variable d'environnement SATPRTPATH.

Par défaut la

Problèmes connus

Lenteur d'affichage

Ce problème peut être rencontré, par exemple, dans le cas d'une saisie de code barre avec une liste déroulante comportant de nombreux éléments. L'affichage ne se fait qu'après avoir récupéré tous les éléments.

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=satellite&rev=1623764441>



Last update: **2023/03/17 09:56**