

# DOCUMENTATION

## TUTORIAUX

## REFERENCES

### Mode DEBUG

Vous pouvez lancer le serveur de travaux en ligne de commande en activant le debug

```
>python C:\nchp\usr\loca\nchp\ezged\bin\jobd.py 1
```

Il est également possible de préciser le fichier d'instance à charger:

```
>python C:\nchp\usr\loca\nchp\ezged\bin\jobd.py 1 -  
EZGED_INSTANCE=moninstance
```

### Liste des travaux

[Fusion de documents PDF](#)

### Liste des status

Status	Valeur (ID)	Définition
NORMAL	0	Le travail est prêt et en attente d'être traité par le serveur de travaux
QUEUED	1	Le travail est en file, i.e sélectionné par le serveur de travaux pour s'exécuter
ENDED PURGEABLE	2	Le travail est terminé. Il sera purgé automatiquement
ENDED NOT PURGEABLE	3	Le travail est terminé. Il ne sera pas purgé automatiquement
ERROR	4	Le travail est en erreur. Des tentatives d'exécution seront faites périodiquement (par défaut toutes les 3 mins)
CRITICAL ERROR	5	Le travail a rencontré une erreur critique (il est désactivé donc pas de ré-exécution périodique). Ce status est également utilisé pour mettre un travail en attente de l'indexation complète de son document (Centre d'indexation)

## Options de purge

Option	Valeur	Description
NOW	0	Purgeable immédiatement
HOURLY	1	Purgeable chaque heure
DAILY	2	Chaque jour
MONTHLY	3	Chaque mois
YEARLY	4	Chaque année
NEVER	5	Jamais purgé

## Liste des types

Type	Valeur (ID)	Description
MISCELLANEOUS	0	Divers
SYSTEM	1	
FILE SYSTEM	2	
WORKFLOW	3	
TABLES	4	
EXPORT	5	
IMPORT	6	
DOCPAK	7	
COLD	8	

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=travaux&rev=1670853628>



Last update: **2023/03/17 09:56**