

# Administration > Travaux

Catégories dans l'arborescence :

- **Travaux provenant des lanceurs COLD**
  - Chaque lanceur COLD est ici détaillé pour vous indiquer l'état des opérations de COLD
  - **Travaux en cours**
  - ...
- **Travaux des utilisateurs (interface)** : il s'agit de toutes les tâches déclenchées du côté de l'interface utilisateur. Par exemple, l'ajout d'une nouvelle version pour un document.
- **Exécution régulière** : anciennement nommé **Travaux Cycliques**
- **Debugger le serveur**

```
http://localhost:8888/debugthreads (Affiche l'état du serveur de travaux)
http://localhost:8888/dumpmemory (Même chose mais l'écrit dans un fichier
html)
http://localhost:8888/initcount (Réinitialise les compteurs de threads)
```

## Configuration d'un travail

Selon le Travail, vous pouvez voir deux ou trois ensembles de paramètres :

- la description
- selon les cas, des paramètres modifiables
- la programmation (temporelle)

⇒ A la création via l'*assistant de création de travail* ou en cliquant sur le *petit crayon* au niveau d'un travail dans l'une des listes.

## Programmation d'un travail

Il s'agit d'une programmation temporelle, d'une programmation planifiée dans le temps.

Pour que le travail soit utilisé, le serveur de travaux a besoin de savoir **quand** l'enclencher. C'est le serveur de travaux qui est chargé d'exécuter toutes les tâches que vous planifiez. Il est important de lui dire quand il est requis que votre travail s'exécute. Afin de vous aider et de vous éviter au maximum des incidents, voir la page suivante :

[Comment programmer temporellement le travail](#)

## Travaux de référence

# Etapes de référence

## Etapes existantes

List de toutes les étapes existantes, pour en savoir plus, voir le document [CATALOGUE DES SCRIPTS COLD DISPONIBLES dans l'Espace Client](#)

**Note :** pour traiter des documents non PDF, il est nécessaire d'installer LibreOffice.

Ajout des conditions générales de vente à un fichier PDF
Ajouter une extension à la liste des fichiers
Conversion et pagination d'un spool as400 de type *FCFC
Extracteur de codes barre
Analyse un fichier texte et détermine les champs et documents
Analyse un fichier texte et détermine les champs et documents, essaye autant de modèles que nécessaire
Copie un fichier vers un répertoire de destination
Cold Copie d'un champ dans un autre champs (par exemple la clé primaire, pour des chronos)
Crée un fichier PDF , à partir d'un texte et d'une image de fond
Insère le résultat de l'analyse Cold dans la base de données
Découpe le fichier pdf source en se basant sur l'analyse
Cold formatage des noms de fichiers
Cold copie des fichiers extraits vers un répertoire, et renommage selon une charte
Cold copie des fichiers extraits vers un répertoire, et renommage selon une charte, seulement si tous les champs de la charte sont renseignés, se base sur une requête
Cold Export des lignes sur la base d'un fichier modèle dans un répertoire (xml,csv), et renommage selon une charte
Cold impression des fichiers extraits vers une imprimante spécifique
PDF Suppression des pages blanches
PDF Suppression de la première page
Copie directe sur imprimante
Envoi tous les documents vers un nouveau scénario de parapheur
Envoi tous les documents vers un scénario de Workflow
Lier les fichiers et leurs fiches descriptives
Import de fichiers EML OU MSG
Indexeur de fichier (tous formats)
Ecrit le nom du fichier dans le fichier texte à analyser
Transfère les ids des fichiers stockés vers un fichier de création de lien
Stocker les fichiers dans le système
Image vers document Office
Image vers Pdf Image sur texte
Image vers Pdf Image sur texte et reconnaissance codes à barres
Image vers Pdf Image sur texte (Zones)
Amélioration des fichiers numérisés imprimés par imprimantes matricielles
Fusion idx et txt
Notification d'analyse COLD

Notifier un utilisateur qu'un nouveau fichier est arrivé pour un scénario
Notifier un utilisateur qu'un nouveau fichier est arrivé pour un scénario (spécifique HP DSS4)
Conversion Oem vers Ansi
Conversion de fichiers Office en PDF
Conversion de fichiers PCL en PDF
PCL Filter
Conversion d'un pdf encrypté en postscript puis à nouveau en pdf
Extracteur de texte pour pdf
Conversion de PDF annoté vers PDF à plat
Conversion de PDF multi-calques vers PDF à plat
PDF, Numérotation des pages
Protection des fichiers pdf
PDF Tampon ou filigrane
Convertisseur postscript vers pdf
Supprime les fichiers d'une certaine extension de la liste des fichiers à archiver
Remplace les tabulations par des espaces
Convertisseur Tif vers pdf (image)
Convertisseur Tif vers Tif standard
Conversion Texte vers IDX pour indexation ultérieure
Pagine un fichier texte
Pagine un fichier texte provenant de l'extraction d'un pdf par Xpdf
Impression de fichiers Pdf
Conversion d'un XML venant d'eCopy vers un fichier HPS
Pagine un fichier texte issu d'un Xml de zone
Converti un résultat d'Ocr de zone Xml en fichier texte

## Edition d'une étape de référence

- **Type : Sous-processus** ou **sous-processus lourds** : Certaines tâches ont besoin de plus de ressources que d'autres, c'est ici que vous définissez ce qu'il en est, sachant que le nombre de places en files de travaux dépend des paramètres dans *instance.conf*.

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:administration:travaux&rev=1568105309>

Last update: 2023/03/17 09:56

