

Fonctionnement

Les utilisateurs déclarent leurs appareils mobiles (Androïd et iOS) dans l'application EzGed. Une connexion sur le serveur EzGed depuis l'application EzGed de l'appareil mobile suffit.

5 niveaux de notification qui correspondent aux délais entre chaque envoi (5 minutes / 15 minutes / 1 heure / 24 heures / 1 semaine). Ces délais ne sont actuellement pas paramétrables dans l'interface.

Lorsqu'un utilisateur n'a pas été actif depuis un certain temps (5 minutes pour commencer) et que des notifications lui sont parvenues (dans workflow, bannettes et centre d'indexation), un message résumant l'ensemble des notifications est envoyé sur ses appareils mobiles. Le délai passe ensuite à 15 minutes. Si de nouvelles notifications lui parviennent, un nouveau message est envoyé passé ce délai et ainsi de suite jusqu'au dernier niveau. Les notifications ne sont envoyées qu'une seule fois. Passé le dernier niveau, l'utilisateur ne reçoit plus de notification.

Lorsque l'utilisateur se connecte, il repasse automatiquement au premier niveau de notification.

Paramètres des notifications

On trouve 3 options qui permettent de définir si l'utilisateur reçoit les notifications des 3 modules actuellement gérés (workflow, bannette, centre d'indexation).

Deux niveaux de réglages sont disponibles : un au niveau de l'utilisateur et un au niveau des appareils mobiles. Pour que l'utilisateur reçoive les notifications bannettes sur un appareil donné, par exemple, il faut que l'option soit cochée au niveau de l'utilisateur et sur l'appareil.

Pour l'administrateur:

Dans le menu Sécurité/Utilisateurs.

Le réglage niveau utilisateur:

The screenshot shows a window titled 'Utilisateur : [5] rick'. It contains a table with columns for 'Description', 'Interface utilisateur', and 'Mobile'. Under the 'Mobile' column, there are three rows for 'Notifications Workflow:', 'Notifications bannette:', and 'Notifications Indexation:', each with a checked checkbox. At the bottom of the table is a 'Modifier' button, and at the bottom right of the window is an 'Annuler' button.

Description	Interface utilisateur	Mobile
Général	Grille	Document
Fichier		Mobile
Notifications Workflow:		<input checked="" type="checkbox"/>
Notifications bannette:		<input checked="" type="checkbox"/>
Notifications Indexation:		<input checked="" type="checkbox"/>

Le réglage par appareil mobile:

Utilisateur : [5] rick

Description Interface utilisateur Mobile

Liste des appareils

Identité appareil	OS de l'appareil	Token actuel	Notifications Workflow	Notifications bannette	Notifications Indexation	Première connexion	Dernière connexion
d291ec12c1130d...	Google Android	cfB3JkQhMbmM:AP... rrDL07Kfso8zR7s...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-10-10 16:50:23	2018-10-10 16:50:23

Annuler

Pour l'utilisateur

Dans son profile:


Accueil Archives Bannette Workflow Parapheur Indexation

Tableau de bord Recherche Travaux Corbeille Profil Liens

Paramètres

- Recherche arborescente
 - Rafraichissement automatique: Non
- Document
 - Ouvrir une fenêtre: Oui
 - Mode d'affichage: Vignette
 - Vignettes par page: 10
 - Télécharger / Modifier: Toujours télécharger le fichier
- Information
 - Courriel:
- Sécurité
 - Mot de passe actuel:
 - Nouveau mot de passe:
 - Confirmation nouveau mot de passe:
 - Modifier le mot de passe
- Délégation
 - Utilisateur: Aucun
- Document
 - Controler l'intégrité: Non
- Envoi de fichiers
 - Démarrage: Automatique
 - Fichiers numérisés: Activer la compression
- Mobile
 - Workflow: Oui
 - Bannettes: Oui
 - Indexation: Oui

Dans l'application mobile pour l'appareil:



From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=mobile_notif&rev=1539943772



Last update: **2023/03/17 09:56**