DOCUMENTATION

REFERENCES

Paramètres utilisateurs

Tables: _secusr, _secusrpar

Liste des paramètres utilisateurs:

Description/Information

Nom du paramètre	Valeur par defaut	Type	Emplacement	Description	Interface
SECUSR_LOGIN		texte	_secusr	Login de l'utilisateur	Description/Informations
SECUSR_FNAME		texte	_secusr	Nom	Description/Informations
SECUSR_LNAME		texte	_secusr	Prénom	Description/Informations
SECUSR_MAIL	texte	_secusr	Email	Description/Informations	

Description/Sécurité

Nom du paramètre	Valeur par defaut	Type	Emplacement	Description	Interface
SECUSR_SECGRPID		combo	_secusr	Groupe	Description/Sécurité
SECUSR_PWD		texte	_secusr	Mot de passe	Description/Sécurité
SECUSR_LOCK		booleen	_secusr	Verrouillé	Description/Sécurité
SECUSR_SUPER		booleen	_secusr	Super utilisateur	Description/Sécurité
SECUSR_VAL		date	_secusr	Date d'expiration	Description/Sécurité
SECUSR_HOST		texte	_secusr	Restriction d'ip	Description/Sécurité
FIXEDUSER		booleen	_secusrpar	Réserver une session pour ce compte	Description/Sécurité
MULTIUSER		Numeric	_secusrpar	Autoriser les sessions multiples sur ce compte	Description/Sécurité
COMPAGNON_PORT		Numeric	_secusrpar	Port de communication pour Compagnon	Description/Sécurité
COMPAGNON_HOST		Numeric	_secusrpar	Port de communication pour Compagnon	Description/Sécurité

Interface utilisateur/Général

Nom du paramètre	Valeur par defaut	Type	Emplacement	Description	Interface

Nom du paramètre	Valeur par defaut	Type	Emplacement	Description	Interface
HEADERCOLLAPSED		Bool	_secusrpar	Bandeau	Interface utilisateur/Général
LANG		Combo	_secusrpar	Langue	Interface utilisateur/Général
OPENMODE		Combo	_secusrpar	Module de démarrage	Interface utilisateur/Général
REFRESH_QRYTREE		Bool	_secusrpar	Recherche arborescente	Interface utilisateur/Général
DELEGATEID		Bool	_secusrpar	Délégation	Interface utilisateur/Général
		Date		Durée de délégation	Interface utilisateur/Général

Interface utilisateur/Grille

Nom du paramètre	Valeur par defaut	Type	Emplacement	Description	Interface
GRIDLINES		Numeric	_secusrpar	Nombre maximun	Interface utilisateur/Grille
FMTDATE		Combo	_secusrpar	Format Nombre	Interface utilisateur/Grille
FMTFLOAT		Combo	_secusrpar	Format Date	Interface utilisateur/Grille

Interface utilisateur/Document

Nom du paramètre	Valeur par defaut	Type	Emplacement	Description	Interface
OPENINNEWWINDOW		Bool	_secusrpar	Ouvrir une fenêtre	Interface utilisateur/Document
VIEWMODE		Combo	_secusrpar	Mode d'affichage	Interface utilisateur/Document
THUMBBYPAGE		Numeric	_secusrpar	Vignette par page	Interface utilisateur/Document
VERSIONS_ORDER		Combo	_secusrpar	Ordre des vignettes dans les versions	Interface utilisateur/Document
OPENTHUMB		Combo	_secusrpar	Télécharger/Modifier	Interface utilisateur/Document

Valeurs admises par VIEWMODE:

Valeur	Description
thumbs	Vue vignettes
mixte	Vue taille réelle + vignettes
realsize	Vue taille réelle

Interface utilisateur/Fichier

Nom du paramètre	Valeur par defaut	Type	Emplacement	Description	Interface
UPLOADFILES		Combo	_secusrpar	Démarrage	Interface utilisateur/Fichier
KEEPORIGINFORMAT		Combo	_secusrpar	Fichiers numérisés	Interface utilisateur/Fichier
CTLFINGERPRINTS		Combo	_secusrpar	Contrôler l'intégrité	Interface utilisateur/Fichier
COMP1COLLAPSED		Bool	_secusrpar	Comparaison de fichier	Interface utilisateur/Fichier
COMP2COLLAPSED		Bool	_secusrpar	Comparaison de fichier	Interface utilisateur/Fichier

Mobile/Notification

Nom du paramètre	Valeur par defaut	Type	Emplacement	Description	Interface
NOTIF_WORKFLOW		Bool	_secusrpar	Workflow	Mobile/Notification
NOTIF_INDEXATION		Bool	_secusrpar	Indexation	Mobile/Notification
NOTIF_BANNETTE		Bool	_secusrpar	Bannette	Mobile/Notification

From:
https://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=securite&rev=1506608456

Last update: **2023/03/17 09:56**