# Champs / Propriétés d'un scénario

- **Description** : Nom du scénario
- **Mode d'analyse** : voir Mode d'analyse d'un scénario
- **Purgeable** : délai avant suppression (donc fin de durée de vie) des fichiers déposés dans le répertoire du scénario
- **Maximum en même temps** : le nombre de fois que le scénario peut être exécuté en même temps
- **Accès mobile** : permet de rendre accessible et visible le scénario via l'application EzGED mobile

# Premières étapes

Si vous utilisez l'Indexeur de fichiers, l'étape de l'OCR est à retirer car elle est en fait gérée par l'Indexeur pour les fichiers de type PDF.

# Conversion office en PDF

Si ça ne fonctionne pas et qu'un test de la ligne de commande de l'étape vous indique une erreur Java :

1. Désinstaller Libreoffice 3.x
2. Installer Libreoffice dernière version
3. Compléter le fichier instance.conf (voir ci dessous)

Dans la section [ezged], ajouter :

```
libreoffice = 1
```

# Mode d'analyse d'un scénario

Définis automatiquement par les options des étapes et du mode de découpage. Il existe trois modes d'analyse :

- Aucune analyse
- Un modele, sans decoupage
- Un modele, aucun modele de COLD

# Choisir le mode de découpage

La liste des modes disponibles est dans la colonne “Mode”. Cliquer sur la liste des modèles d'analyse pour voir ce paramètre.

# Activer l'analyse

Un des deux modes d'analyse s'active s'il y a au moins une étape d'analyse dans les étapes du scénario.

En cas d'analyse, la séléction du modèle de COLD se fait dans les options de l'étape :

1. Scénario > Etapes > Détail de l'étape (cliquer le crayon) concernée
2. Dérouler la liste des modèles et choisir

From:
https://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
**https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:cold:scenario&rev=1529501342**

Last update: **2023/03/17 09:56**